

WinSkładIB, WinSkładMS:

Import spraw wywozowych z pliku xls/xlsx

Program **WinSkład** umożliwia import spraw wywozowych wraz z towarami z **arkuszy Excel** (pliki .xls, .xlsx).

Podczas importu danych istnieje możliwość wybrania schematu mapowania. Schemat mapowania może zawierać wszystkie pola lub tylko część z nich. Nazwy kolumn w pliku Excel można zmieniać wg potrzeb.

Dostępne są następujące pola.

Nagłówek sprawy wywozowej (pola **mające wpływ na grupowanie** spraw):

NrSpecWywozowej – numer spec. Wywozowej (jeśli nie zostanie podany, program wpisuje bieżącą datę i czas);

WlascicielSkrot – skrót właściciela towarów (jeśli nie zostanie podany, program odpyta o właściciela);

OdbiorcaSkrot – skrót odbiorcy towarów, istotny tylko w proc. eksportu (w przypadku dopuszczenia do obrotu odbiorca pobierany jest z danych towarów);

NrFakturyEksportowej – numer, który zostanie wpisany do sprawy wywozowej, istotny tylko w proc. eksportu.

Program grupuje tworzone sprawy wg ww kryteriów. Przykładowo gdy w pliku znajdują się towary różnych właścicieli, lub z różnymi numerami właścicieli (w sprawie typu eksport), wówczas program utworzy różne sprawy wywozowe.

Nagłówek sprawy wywozowej (pola **nie mające wpływu na grupowanie** spraw):

DataFakturyEksp – data faktury eksportowej, istotna tylko w proc. eksportu;

KodKrajuPrzeznaczn – kod kraju przeznaczenia, istotny tylko w proc. eksportu;

Waluta – pole istotne tylko w proc. eksportu.

Dane te nie mają znaczenia dla grupowania, tzn w przypadku ww pól brana jest zawsze wartość z pierwszego wiersza grupującego.

Towary sprawy wywozowej (pola będące **kryteriami wyboru** towarów):

Symbol – symbol towaru;

KodCN – kod taryfy celnej (można podać 8-znakowy kod CN, lub 10-znakowy kod CN+taric, wówczas program rozbije wartości na dwa pola);

KodTaric – kod taric, pole dostępne tylko dla porządku, nieistotne dla pobierania towarów;

Partia – numer partii towaru;

NazwaPolska – nazwa polska towaru;

NrFakturyPrzyjecia – numer faktury objęcia towaru procedurą składu;

DataZgloszenia – program pobiera towary, które zostały zaimportowane **do** dnia;

KodKrajuPoch – kod kraju pochodzenia towaru;

Towary sprawy wywozowej (dane towarów, które zostaną **wpisane do wydania**):

Ilosc – ilość towaru do pobrania;

LiczbaOpak – liczba opakowań towaru;

MasaNetto

MasaBrutto

Cena – cena jednostkowa, istotna tylko w proc. eksportu;


Wartosc – łączna wartość towaru, istotna tylko w proc. eksportu: jeżeli nie zostanie podana cena, wówczas program wylicza cenę na podstawie wartości i ilości (gdy cena zostanie podana, wartość jest pomijana).

Schemat mapowania może zawierać dowolne nazwy kolumn bądź też mogą zostać użyte numery kolumn z arkusza Excel (A, B, C itd.).

Istnieje możliwość importu wielu spraw jednocześnie.

Sprawy typu dopuszczenie do obrotu są dodatkowo rozbijane odrębnym mechanizmem w programie WinSkład (rozbijanie wg dostawców, krajów wysyłki i numerów ewidencji spraw przywózowych). Sprawy typu eksport są rozbijane wyłącznie wg kryteriów podanych w arkuszu Excel.

Funkcjonalność dostępna jest na zakładce Sprawy wywozowe pod przyciskiem „Nowa...”:



Przykładowy schemat mapowania dostępny jest [tutaj](#).

Instrukcja użycia schematów mapowania na przykładzie importu faktur znajduje się [tutaj](#).

Import spraw wywozowych z pliku csv

Program **WinSkład** umożliwia również import spraw wywozowych z **plików CSV**.

Mechanizm ten jest dużo prostszy niż mechanizm importu z arkuszy Excela. W szczególności, dostępnych jest mniej pól oraz znacznie bardziej uproszczone jest grupowanie spraw.

Dostępne są następujące pola:

NR_FAKTURY – numer, który zostanie wpisany do sprawy wywozowej, dostępny tylko w proc. eksportu;
WLASCICIEL_SKROT – skrót właściciela towarów;
ODBIORCA_SKROT – skrót odbiorcy towarów, istotny w proc. eksportu; w proc. dopuszczenia do obrotu pole pomijane, gdyż odbiorca pobierany jest z danych towarów, chyba że wyłączona jest opcja „Podział spraw imp. wg dostacy”, wówczas pobierany jest odbiorca z pliku (w ramach zachowania kompatybilności ze starą wersją);
DATA – data faktury eksportowej, istotna tylko w proc. eksportu;
SYMBOL – symbol towaru;
ILOSC – ilość towaru do pobrania;
SAD_ZLOZENIA – nr ewid SAD-u złożenia, pole to jest opcjonalne, może pozostać puste.

Poprawny **nagłówek** pliku w przypadku **eksportu**:

NR_FAKTURY;WLASCICIEL_SKROT;ODBIORCA_SKROT;DATA;SYMBOL;ILOSC;SAD_ZLOZENIA

Poprawny **nagłówek** pliku w przypadku **dopuszczenia do obrotu**:

WLASCICIEL_SKROT;ODBIORCA_SKROT;DATA;SYMBOL;ILOSC;SAD_ZLOZENIA

Grupowanie spraw w przypadku eksportu:

Sprawy wywozowe są grupowane po numerze faktury (pole NR_FAKTURY z pliku CSV). Pozostałe pola są nieistotne dla grupowania, tzn brana jest zawsze wartość z pierwszego wiersza grupującego.

Grupowanie spraw w przypadku dopuszczenia do obrotu:

Sprawy wywozowe są grupowane niezależnie od danych z pliku, odrębnym mechanizmem w programie WinSkład (rozbijanie wg dostawców, krajów wysyłki i numerów ewidencji spraw przywozowych). Pola z pliku CSV są nieistotne dla grupowania, tzn brana jest zawsze wartość z pierwszego wiersza.