

Code	Description	Operation	Tłumaczenie
code_0	Success	All (except checkServiceStatus)	
code_1	No Client ID for client tin and country.	All (except checkServiceStatus)	Brak ID klienta dla podanego nr TIN i kraju w systemie SGS
code_2	Error while checking the existance of a vehicle.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie sprawdzania istnienia/poprawności danych środka transportu
code_3	Error while creating a vehicle.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie dodawania/tworzenia nowego środka transportu
code_4	Error while creating a new declaration.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie dodawania nowej deklaracji SAD
code_5	Error while checking the existence of a consignor.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie sprawdzania poprawności/ istnienia nadawcy
code_6	Error while creation of a new consignor.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie tworzenia/dodawania nowego nadawcy
code_7	Error while the consignor to the declaration.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie sprawdzania nadawcy deklaracji
code_8	Error while checking the existence of a consignee.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie sprawdzania istnienia odbiorcy. Błędny odbiorca lub nie istnieje.
code_9	Error while creation of a new consignee.	UploadShipmentsForATruck	Błąd podczas dodawania nowego odbiorcy
code_10	Error while linking the consignee to the declaration.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie powiązania odbiorcy z deklaracją
code_11	Error while updating the declaration.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie aktualizowania odprawy
code_12	Error while creating an item.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie dodawania pozycji
code_13	Error while creating linking goods item to the declaration.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie tworzenia połączenia pozycji towarowych z deklaracją

code_14	Error while unlinking consignor or consignee from the declaraiion lev.	UploadShipmentsForATruck	Błąd w trakcie próby odłączenia nadawcy lub odbiorcy na danym poziomie obsługi deklaracji
code_15	Internal error.	All (exept checkServiceStatus)	Błąd wewnętrzny
code_16	No operator for internal organization has been found for the specified user.	All (exept checkServiceStatus)	Operator wewnętrznej organizacji nie został znaleziony dla danego użytkownika
code_17	TIR carnet number is not valid.	UploadShipmentsForATruck	Nr karnetu TIR jest nieprawidłowy
code_18	TIR is not supported for this departure country.	UploadShipmentsForATruck	Karnet TIR nie jest obsługiwany dla tego kraju
code_19	Subcontractor's TIN in the XML is not associated to hte current client.	UploadShipmentsForATruck	Nr TIN główniego zobowiązega w pliku XML nie jest powiązany z bieżącym klientem
code_20	The country of exit is ot Turkey.	UploadShipmentsForATruck	Krajem wyjścia nie jest Turcja
code_21	The country of entry is not a NCTS country.	UploadShipmentsForATruck	Kraj wejścia/przybycia nie jest krajem obsługiwany przez system NCTS
code_22	TIR carnet number is not valid.	UploadShipmentsForATruck	Nr karnetu TIR jest nieprawidłowy
code_23	TIR is not supported for this departure country.	UploadShipmentsForATruck	Karnet TIR nie jest obsługiwany dla tego kraju
code_24	TIR Carnet Volet Page No is required and must be an odd number less than 100	UploadShipmentsForATruck	Nr strony voletu w karnecie TIR jest wymagany i musi być liczbą nieprzystą mniejszą niż 100
code_25	TIR carnet number id required.	UploadShipmentsForATruck	Nr karnetu TIR jest wymagany
code_26	TIR Seal Number(s) is a required field.	UploadShipmentsForATruck	Nr plomb karnetu TIR są wymagane

code_27	Technical error in the AUTO SUBMISSION proces.	UploadShipmentsForATruckAuto Submit	Błąd techniczny w automatycznym procesie obsługi zgłoszenia
code_28	Business error in the AUTO SUBMISSION proces.	UploadShipmentsForATruckAuto Submit	Błąd biznesowy w automatycznym procesie obsługi zgłoszenia